

ANNEXE 1

Procédure d'installation et d'activation du logiciel HANDNET



Sommaire

1. Avant Propos.....	3
2. Préparation de l'installation	3
2.1. Installation de la version Anglaise.....	3
2.2. Installation de la version Française.....	6
3. Utilisation en version Test	7
4. Activation de version logiciel	8
5. Versions	13

Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L'utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être considérée comme portant une atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci.

ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits.

Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite et expresse de la Société ABIOVA SARL.

www.abiova.com

1. Avant Propos

L'installation du logiciel HANDNET s'effectue à parti d'un compte Windows « Administrateur ».

Le logiciel ne peut pas être utilisé avec un compte « utilisateur avec accès restreint », il faut au minimum un compte « Utilisateur Standard ».

L'activation de la licence doit se faire depuis un compte « Administrateur ».

2. Préparation de l'installation

L'installation du logiciel HANDNET s'effectue en deux parties :


- Installation de la version Anglaise
- Installation de la mise à jour par la version Française

REMARQUE :


L'installation et le déblocage de la licence du logiciel s'effectuent à partir du compte administrateur de Windows.

2.1. INSTALLATION DE LA VERSION ANGLAISE


Insérer le Cédérom ou Exécuter ... « HandNetV2zip ».



Cliquez sur « Next > ».




Cliquez sur « Yes ».



Remplir les deux champs :


- User Name : Nom de l'ordinateur
- Company Name : Nom de la société

Puis cliquez sur « Next > ».



Par défaut, le logiciel sera installé sur c:\program File\HandNet for Windows.
Vous avez la possibilité de modifier le dossier d'installation en le sélectionnant à partir du bouton « Browse... ».

Cliquez sur « Next > », puis la version logiciel s'installe :



ATTENTION :

NE PAS EXECUTER LE LOGICIEL AVANT D'AVOIR INSTALLE LA VERSION FRANCAISE

2.2. INSTALLATION DE LA VERSION FRANÇAISE

REMARQUE :

L'installation du logiciel s'effectue à partir d'un compte administrateur de Windows


A partir du Cédérom, exécuter « Installation HandNet (VF) ».



Cliquer sur « Oui ».




Cliquer sur « OK ».



ATTENTION :

Vérifier que le dossier d'installation corresponde bien au dossier où la version anglaise a été installée.

Puis cliquer sur l'icône représentant l'ordinateur.



Cliquer sur « Continuer ».

3. Utilisation en version Test

Le logiciel HandNet possède une double protection :

- Protection de la version Française
- Protection du logiciel


Vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel pendant une période de test.

Lancement du logiciel :

- Démarrer
- Programmes
- ABIOVA
- HandNet (VF)



- Cliquer sur « Démarrer HandNet » pour une utilisation temporaire



- Cliquer sur « Activer plus tard » pour une utilisation test

4. Activation de version logiciel

ATTENTION :


L'installation et le déblocage de la licence du logiciel s'effectuent à partir du compte administrateur de Windows

Pour activer la version logicielle, vous devez remplir le document « Demande de licence » ci-joint.

Pour le Code version française indiquez le code suivant (dans notre exemple suivant : 9.G23L7F3CS3H494) :



Pour le code HandNet, indiquer le code suivant (dans notre exemple suivant : 266175) :



Nous faire parvenir le document par :

- Fax : **01 69 02 54 53**
- Mail : contact@abiova.com

Vous recevrez deux codes d'activation, par exemple :


- Code version Française : XSXX – VRQS – CSHGLF – URQW



Cliquer sur « Enregistrer licence » et saisir le numéro fourni.

- Code HandNet : 2702221053

Saisir le code dans la fenêtre suivante :



Cliquer sur « Activer ».

Votre logiciel est maintenant validé.

ENREGISTREMENT LICENCE LOGICIEL HANDNET

INFORMATIONS SUR LE CLIENT QUI UTILISE LE LOGICIEL :

Nom de la Société : _____

Adresse : _____

CP et Ville : _____

Pays : _____

Contact : _____ Téléphone : _____

INFORMATIONS SUR VOTRE SOCIETE :

Nom de la Société : _____

Adresse : _____

CP et Ville : _____

Pays : _____

Contact : _____ Téléphone : _____

Mail : _____ Télécopie : _____

INFORMATIONS SUR LE LOGICIEL :

Date d'achat : __/__/__ Numéro de série du logiciel (sur le CD) : _____

Code version Française : _____ (dépend de la version Windows)

Code version Anglaise : _____ (6 chiffres)

Quantité de lecteurs :

HANDKEY II :	__	HANDKEY CR :	__
ID3D :	__	BLIZZARD :	__

Numéro de fax pour retour réponse : _____

Nous faire parvenir le document par
Fax : 01 69 02 54 53 ou Mail : contact@abiova.com

DEMANDE DE REGENERATION D'UNE LICENCE HANDNET

Logiciel installé à

Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville _____ Pays _____
Interlocuteur _____
Téléphone _____ Fax : _____
Courriel _____ Siren : _____

Installateur :

Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville _____ Pays _____
Interlocuteur _____
Téléphone _____ Fax : _____
Courriel _____

Information concernant votre commande

Numéro de votre commande : _____ Date ____ / ____ / ____
Nombre de lecteur(s) : _____ Numéro de série du logiciel (sur le CD) : _____
Preuve d'achat

Numéro de série

Code version Française : _____
Code version Anglaise : _____ (6 chiffres)

Nous vous rappelons qu'il est sous votre responsabilité

D'effectuer la déclaration auprès de la CNIL (www.cnil.fr) / D'informer et ou consulter les organes représentatifs du personnel / D'informer individuellement les salariés / D'effectuer les sauvegardes des données / Toutes démarches spécifiques à votre pays.

Je m'engage à ne plus utiliser l'ancienne licence HANDNET. Je m'engage à régler les frais de régénération de licence (90€ H.T).

Le ____ / ____ / ____ Nom : _____ Fonction : _____

SIGNATURE ET TAMPON

Formulaire à nous retourner au

contact@abiova.com

5. Versions

Version	Date	Modification
V1.0.0	23/08/2006	- Création de la documentation
V3.0.0		- Changement pied de page